Aides humaines, techniques animalières et mobilité

Les paramétrages d'accessibilité des interfaces graphiques



ACCESSIBILITE VISUELLE		Windows [®] 8			
Définir un fond d'écran neutre	Panneau Configuration -> Apparence et Personnalisation -> Modifier l'arrière plan du Bureau	CHARM BAR -> Personnalisation -> Modifier le thème	Paramètres -> Personnalisation -> Arrière plan -> Couleur unie	DOCK -> Préférences Système -> Bureau et économiseur d'écran	LANCEUR -> Paramètres système -> Apparence -> Onglet Aspect
Améliorer la lisibilité générale de l'écran	Panneau Configuration -> Affichage -> Rendre le texte ou d'autres éléments plus petits ou plus grands	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie	-> Paramètres Rechercher « Rendre le texte et d'autres éléments plus petits ou plus grands »	DOCK -> Préférences Système -> Moniteurs -> Résolution du moniteur	LANCEUR -> Paramètres système -> Affichage
Améliorer la lisibilité des éléments du bureau	Panneau Configuration -> Apparence et Personnalisation -> Couleur et apparence de la fenêtre -> Paramètres d'apparence avancés	METRO -> Clic droit sur la tuile concernée -> Redimensionner	-> Paramètres -> Personnalisation pour grossir les icônes pressez Ctrl ou Alt gr du clavier tout en tournant la molette de la souris	MENU -> Finder -> Préférences MENU -> Présentation -> Afficher les options de présentation	Cliquer sur l'icône concerné puis clic droit -> Redimensionner LANCEUR -> Paramètres système -> Accès universel -> -> Onglet Vision
Grossir le pointeur	Panneau Configuration -> Matériel et audio ->Souris -> Onglet Pointeurs	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie -> Souris	-> Paramètres -> Périphériques -> Souris et pavé tactile -> Options supplémentaires de souris, onglet Pointeurs	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> Affichage -> Taille du curseur	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org
Localiser le pointeur	Panneau Configuration -> Matériel et audio -> Souris -> Onglet Options du pointeur	METRO -> Clic droit sur Icone Windows (coin en bas) à droite de l'écran), Panneau configuration -> Matériel et audio -> Souris -> Onglet Options du pointeur	-> Paramètres -> Périphériques -> Souris et pavé tactile -> Options supplémentaires de souris, onglet Options du pointeurs	Agitez le pointeur avec la souris ou autre périphérique, ou avec le doigt sur le trackpad, le pointeur grossit immédiatement.	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org

ACCESSIBILITE VISUELLE (2)		Windows 8			
Barre de tâches, Dock, Lanceur	Panneau Configuration -> Apparence et Personnalisation -> Barre des tâches et menu démarrer	METRO -> Clic sur le bouton - en bas à droite -> Clic droit sur le groupe pour le nommer	-> Paramètres Rechercher « Personnaliser la barre des tâches »	DOCK -> Préférences Système -> Bureau et économiseur d'écran	LANCEUR -> Paramètres système -> Apparence -> Onglets Aspect et Comportement
Améliorer la lisibilité des fenêtres et de leurs contenus	Uniquement sur le Thème Windows Classique Panneau Configuration -> Apparence et Personnalisation -> Couleur et apparence de la fenêtre -> Paramètres d'apparence avancés	METRO -> Clic droit sur Icone Windows (coin en bas) à droite de l'écran), Panneau configuration -> Apparence et Personnalisation -> Affichage -> Rendre le texte et	-> Paramètres Rechercher « Rendre le texte et d'autres éléments plus petits ou plus grands »	MENU -> Présentation -> Masquer les différentes barres (onglet, latérale) par l'intermédiaire des items correspondants -> Afficher les options de présentation	Cliquer sur l'icône concerné puis clic droit -> Redimensionner l'icône LANCEUR -> Paramètres système -> Accès universel -> Onglet Vision MENU -> Affichage -> Masquer barre latérale
Activer la fonction loupe ou zoom	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> Accessoires -> Options d'ergonomie -> Loupe	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie -> Loupe	-> Paramètres -> Options d'ergonomie -> Loupe	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> Réduire/Agrandir	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org
Activer la fonction Narrateur, VoiceOver	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> Accessoires -> Options d'ergonomie -> Narrateur	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie -> Narrateur	-> Paramètres -> Options d'ergonomie -> Narrateur	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> VoiceOVer -> Activer VoiceOver	LANCEUR -> Paramètres système -> Accès universel -> Onglet Vision -> Lecteur d'écran

n

CLIQUER		Windows [®] 8			
Réglage du clic et double clic	Panneau Configuration -> Matériel et audio ->Souris -> Onglet Boutons	METRO -> Clic droit sur Icone Windows (coin en bas) à droite de l'écran), Panneau configuration -> Matériel et audio ->Souris -> Onglet Boutons	-> Paramètres -> Périphériques -> Souris et pavé tactile -> Options supplémentaires de souris, onglet Boutons	DOCK -> Préférences Système -> Souris et -> Accessibilité -> Souris et	LANCEUR -> Paramètres système -> Souris et
Paramétrer les boutons de la souris	Panneau Configuration -> Matériel et audio ->Souris -> Onglet Boutons	METRO -> Clic droit sur Icone Windows (coin en bas) à droite de l'écran), Panneau configuration -> Matériel et audio ->Souris -> Onglet Boutons	-> Paramètres -> Périphériques -> Souris et pavé tactile -> Options supplémentaires de souris, onglet Boutons	DOCK -> Préférences Système -> Souris et	LANCEUR -> Paramètres système -> Souris et
Suppression double clic pour ouverture des éléments	Panneau Configuration -> Apparence et Personnalisation -> Options des dossiers -> onglet Général -> Sélectionner Ouvrir les éléments par simple clic	METRO ou Panneau Configuration -> Apparence et Personnalisation -> Options des dossiers -> onglet Général -> Sélectionner Ouvrir les éléments par simple clic	-> Paramètres Rechercher « Options de l'explorateur de fichiers » -> Onglet Général	DOCK -> Préférences Système -> Comptes -> sélectionner le compte -> Contrôles parentaux -> activer Finder simplifié	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org
Assistance au clic souris (par survol)	Possible pour le Clavier Visuel (cf propriétés) ou par une application spécifique par exemple, Point n'clic, Mouse tool	Possible pour le Clavier Visuel (cf propriétés) ou par une application spécifique par exemple, Point n'clic, Mouse tool	Possible pour le Clavier Visuel (cf propriétés) ou par une application spécifique par exemple, Point n'clic, Mouse tool	Uniquement si l'application le prévoit	LANCEUR -> Paramètres système -> Accès universel -> Onglet Pointage et -> Clic par survol

(II)

POINTER, PILOTER		Windows [®] 8			
Paramétrer la vitesse de déplacement	Panneau Configuration -> Matériel et audio ->Souris -> onglet Options du pointeur	METRO -> Clic droit sur Icone Windows (coin en bas) à droite de l'écran), Panneau configuration -> Matériel et audio ->Souris -> onglet Options du pointeur	-> Paramètres -> Périphériques -> Souris et pavé tactile -> Options supplémentaires de souris, onglet Options du pointeur	DOCK -> Préférences Système -> Souris ou autre, selon l'interface utilisée	LANCEUR -> Paramètres système -> Souris et
Activer le pavé numérique pour émuler les déplacements du curseur	Panneau Configuration -> Options d'ergonomie -> Modifier le fonctionnement de votre souris -> Activer les touches souris	METRO -> Clic droit sur Icone Windows (coin en bas) à droite de l'écran), Panneau configuration -> Options d'ergonomie -> Modifier le fonctionnement de votre souris -> Activer les touches souris	-> Paramètres -> Options d'ergonomie -> Souris -> Touches souris, Activez Utiliser le pavé numérique	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> Souris ou autre -> Activer les touches de souris	LANCEUR -> Paramètres système -> Accès universel -> Onglet Pointage et -> Touches de la souris
Contrôler le pointeur avec un simple clic (mode balayage)	Nécessite une application spécifique par exemple, Cross Scanner, SouriCom	Nécessite une application spécifique par exemple, Cross Scanner, SouriCom	Nécessite une application spécifique par exemple, Cross Scanner, SouriCom	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> Contrôle de sélection -> Activer le contrôle de sélection	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org
Contrôler l'ordinateur avec la voix	Panneau Configuration -> Options d'ergonomie -> Lancer la reconnaissance vocale	METRO -> Clic droit sur Icone Windows (coin en bas) à droite de l'écran), Panneau configuration -> Options d'ergonomie -> Lancer la reconnaissance vocale	-> Paramètres Rechercher « Reconnaissance vocale » -> Démarrer la reconnaissance vocale	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> Elém. prononçables OU si OS > 10.12 -> Siri	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org

ECRIRE		Windows [®] 8			
Contrôle de l'appui sur les touches	Panneau Configuration -> Clavier (par recherche) -> onglet Vitesse	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie -> Clavier	-> Paramètres -> Périphériques -> Souris et pavé tactile -> Options supplémentaires de souris, onglet Options du pointeur	DOCK -> Préférences Système -> Clavier -> Accessibilité -> Clavier	LANCEUR -> Paramètres système -> Clavier -> Onglet Saisie
Touches à auto maintien	Panneau Configuration -> Options d'ergonomie -> Modifier le fonctionnement de votre clavier -> Activer les touches rémanentes	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie -> Clavier -> Touches utiles	-> Paramètres -> Options d'ergonomie -> Clavier Activez Touches rémanentes	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> Clavier -> Activer les touches à auto-maintien	LANCEUR -> Paramètres système -> Accès universel -> Onglet Saisie -> Touches rémanentes, touches lentes, rebonds de touches
Afficher le clavier visuel	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> Accessoires -> Options d'ergonomie -> Clavier visuel	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie -> Clavier -> Clavier visuel	-> Paramètres -> Options d'ergonomie -> Clavier Activez Clavier visuel	DOCK -> Préférences Système -> Clavier -> Cochez Afficher les visualiseurs MENU Clavier (drapeau à haut à droite) -> Afficher visualiseur de clavier	LANCEUR -> Paramètres système -> Accès universel -> Onglet Saisie -> Clavier visuel Redémarrez votre session
Dicter un texte	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> Accessoires -> Options d'ergonomie -> Reconnaissance vocale ou application spécifique telle que Dragon NS	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> Accessoires -> Options d'ergonomie -> Reconnaissance vocale ou application spécifique telle que Dragon NS	-> Paramètres Rechercher « Reconnaissance vocale » ou application spécifique telle que Dragon NS	DOCK -> Préférences Système -> Dictée et parole -> Onglet Dictée OU si OS > 10.12 -> Accessibilité -> Dictée	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org

LIRE		Windows [®] 8			
Lire un texte écrit	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> Accessoires -> Options d'ergonomie -> Reconnaissance vocale -> Synthèse vocale	METRO -> Clic droit sur Icone Windows (coin en bas) à droite de l'écran), Panneau configuration -> Options d'ergonomie -> Reconnaissance vocale -> Synthèse vocale	-> Paramètres -> Heure et langue -> Synthèse vocale	DOCK -> Préférences Système -> Dictée et parole -> Synthèse vocale OU si OS > 10.12 -> Accessibilité -> Parole	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org
Lire le contenu d'une page (pdf, internet)	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> Accessoires -> Options d'ergonomie -> Narrateur	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie -> Narrateur	-> Paramètres -> Options d'ergonomie -> Narrateur	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> VoiceOVer -> Activer VoiceOver -> Ouvrir l'utilitaire VoiceOver	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org



FACILITER LA COMPREHENSION		Windows [®] 8			
Lancer une application au démarrage	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> dossier Démarrage (y insérer le raccourci souhaité)	BUREAU -> ouvrez la fenêtre EXECUTER -> Tapez shell:startup -> Insérer le raccourci souhaité	-> Clic droit sur Icone Windows -> Exécuter -> Tapez shell:startup -> Insérer le raccourci souhaité	DOCK -> Préférences Système -> Utilisateurs et groupes -> Sélectionner le compte, le déverrouiller -> onglet Ouverture -> Ajouter (case +)	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org
Lire, pour les non lecteurs, les Menus, les Noms des objets	Bouton DEMARRER -> Tous les programmes -> Accessoires -> Options d'ergonomie -> Narrateur	CHARM BAR -> Paramètres -> Modifier les paramètres du PC -> Options d'ergonomie -> Narrateur	-> Paramètres -> Options d'ergonomie -> Narrateur	DOCK -> Préférences Système -> Accessibilité -> VoiceOVer -> Activer VoiceOver	LANCEUR -> Paramètres système -> Accès universel -> Onglet Vision -> Lecteur d'écran
Configurer un bureau simplifié et protégé	Nécessite une application spécifique par exemple, Eldy	METRO	-> Paramètres -> Système -> Mode tablette (puis personnalisez les tuiles)	DOCK -> Préférences Système -> Contrôle parental -> activer Finder simplifié	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org
Programmer l'allumage et l'extinction de façon automatique	Nécessite une application spécifique telle que Simple Shutdown Timer	Nécessite une application spécifique telle que Simple Shutdown Timer	-> Paramètres -> Système -> Alimentation et mise en veille	DOCK -> Préférences Système -> Economiseur d'énergie -> Bouton Programmer	Nécessite une application spécifique http://doc.ubuntu-fr.org